

Gebrauchsanleitung Keratin Bonding Extensions

Haare verlängern leicht gemacht – mit Keratin Bonding Extensions

Du möchtest Deine Haare nur ein wenig verlängern oder träumst von langer Wallemähne? VelvetHair.de bietet optimale Lösungen: Mit hairella-Keratin Bondings hast Du bis zu 6 Monate Freude an der neuen Haarlänge. Die hochwertigen Echthaar-Extensions verknoten nicht, sondern sehen immer gepflegt aus.

Man nehme für Keratin Bondings wie beim Profi ...

... einen geeigneten Team-Player! Idealweise ist das eine Person, die bereits mit [Keratin Bondings](#) vertraut ist oder selbst Extensions trägt. Wasche dein Haar mit einem Spezialshampoo, das Stylingpräparate und Schmutzpartikel gründlich löst. Föhne es anschließend, sodass es hundertprozentig trocken und glatt ist. Vermeide dabei unbedingt Haarstyling-Produkte.

Außerdem benötigst du: zahlreiche Abteilkammern, 1 Stielkamm, 1 hairella-Wärmezange, 1 hairella-Schutzschablone, 1 bis 2 Mini-Haarclips, 1 Schere und 1 Extensions-Haarbürste. Dann entnimmst du die Keratin Extensions der Verpackung, trennst sie voneinander und gruppierst die Haarsträhnen griffbereit.

Haarverlängerung oder zusätzliches Volumen

Teilt das nötige Deck- und Seitenhaar sorgfältig ab und fixiert es mit Abteilkammern. Für's Rundum-Extensions anbringen beginnt mit dem Anschweißen der U-förmigen Bondings links oder rechts unten im Nacken. Damit die Verbindungsstellen auch beim Hochstecken unauffällig sind, bewahrt einen Mindestabstand von 2,5 cm zum unteren Nackenhaar und seitlichen Haarkonturen. Zieht im Arbeitsbereich mit dem Stielkamm eine horizontale Linie ins Haar. Trennt eine Haarsträhne aus dieser Haarreihe ab. Sie muss mit dem Volumen der Extensionssträhne übereinstimmen. Zieht diese Eigenhaarsträhne in die Schutzschablone und befestigt sie über dem Haaransatz mittels Mini-Hairclip. Inzwischen heizt die Wärmezange auf Arbeitstemperatur. Legt die Eigenhaarsträhne in das U-förmige Bonding ein. Lasse dabei einen Mindestabstand von 0,5 cm zur Kopfhaut. Die Wärmezange besitzt ebenfalls eine U-förmige Einbuchtung. Vereint diese mit dem "U" des Keratin-Tips und drückt die Zange zusammen. Die kurzzeitige Wärme schmilzt das Keratin an.

Wartet einen Moment. Formt dann durch Druck und Drehen mit den Fingern eine flache Verbindung zwischen Eigenhaar und Bonding. Vollendet die Horizontale in diesem Verfahren in gleichen Abständen. Danach zieht ihr eine weitere Eigenhaarreihe darüber. Diese Reihe bleibt frei von Bondings für ein ebenmäßiges Erscheinungsbild.



Für's erfolgreiche Extensions anbringen arbeitet euch im Wechsel zwischen verbondeten und leeren Horizontalen nach oben. Erlaubt einen Spielraum von mindestens 1 cm zwischen den verbondeten Horizontalen. Schweiß die U-Tips Reihe für Reihe in versetzten Abständen ein. Das verhindert, dass die Bondings sich gegenseitig anheben und auftragen. Setzt nun die höchsten Hinterkopf-Horizontalen in den vorher abgeteilten Seitenpartien fort. An den Stellen, die ein filigranes Einarbeiten verlangen, schneidet die U-Bondings ruhig mit der Schere kürzer. Das vorherige Kürzen ist grundsätzlich möglich, wenn erwünscht.

Keratin Bonding Extensions richtig entfernen

Macht auch diesen Job im Team. Hairella bietet Zubehör zur fachgerechten Entfernung von [Keratin Bondings](#). Ihr verwendet dafür ein spezielles Keratin Löser, das auf die Verbindungsstellen aufgetragen wird. Anschließend entfernt Ihr die Strähnen einzeln mithilfe einer kleinen Zange. Kämmt natürlich ausgegangenes Haar und Bonding-Rückstände komplett aus. Wasche und style Dein Eigenhaar nach Belieben. Lust auf eine neue Farbe oder Länge? Dann entdecke bei uns die Vielfalt weiterer Kreatin Bonding Extensions!